


Инструкция по использованию скретч-карт и ОТР-токенов
в системе «Клиент-Банк»

Скретч-карты и ОТР-токены – средства дополнительной авторизации операций в Системе «Клиент-Банк». Они содержат 6-значные одноразовые коды, подтверждающие Ваши расходные операции.

При подключении услуги сервер Системы «Клиент-Банк» будет подсчитывать сумму всех расходных операций по Вашему расчетному счету с момента последнего ввода кода. При превышении пороговой суммы, определенной Вами в Банке заранее, сервер запросит у Вас в интерфейсе Системы дополнительный одноразовый код, см. рис.:



Каждый код используется только один раз.

Скретч-карта – пластиковая карточка размера 8x5 см со 114 кодами, закрытыми типографской пленкой (выдаются по Вашему заявлению бесплатно):



При запросе очередного кода Вам необходимо стереть защитный слой с требуемого кода любым подходящим предметом и ввести его в окно «Ввод кода» в программе.

После окончания 114 кодов необходимо будет получить в Банке следующую карту. Пожалуйста, заблаговременно получайте в Банке новые экземпляры скретч-карт.

Если Вы совершаете много операций по списанию денежных средств, Вы можете получить несколько скретч-карт сразу. В этом случае для активации последующей карты, необходимо будет на действующей карте стереть защитный слой над «Кодом активации следующей карты» и ввести его в окно программы.

ОТР-токен (модель – Aladdin eToken PASS) позволяет не заботиться о количестве одноразовых кодов авторизации. Это брелок с экраном, формирующий очередные одноразовые коды без ограничений по количеству на основе уникального ключа, размещенного в его микропроцессоре. После нажатия на кнопку очередной код отображается в течение 20 секунд на экране, после чего экран отключается.



Для защиты от случайных нажатий Система сможет принять от Вас не только текущий код, но и несколько идущих вперед. Брелок выдается за дополнительную плату.

Пороговое значение лимита списаний устанавливается по Вашему письменному заявлению и позволяет гибко настраивать эту проверку. Если Вы оставите пороговое значение по умолчанию – 0 руб. – то очередной код будет запрашиваться в каждом сеансе с расходными операциями по Вашему счету. Если же Вы направляете много поручений на списание небольших денежных сумм отдельными сеансами, то Вам, возможно, будет удобным установить некоторое ненулевое пороговое значение – очередной код Система будет запрашивать только после того, как сумма списаний достигнет этого порога.